

STORMSHIELD



VPN IPSEC MOBILE IKEV1 -AUTHENTIFICATION PAR CLÉ PRÉ-PARTAGÉE

Produits concernés : SNS 3.7.x-LTSB, SNS 3.x, SNS 4.x, SN VPN Client Standard Dernière mise à jour du document : 27 avril 2020 Référence : sns-fr-VPN_IPSec_Mobile_IKEv1_Authentification_Cle_Pre_Partagee_Note_Technique





Table des matières

Lire attentivement avant de commencer	. 4
VPN IPsec mobile IKEv1 - Authentification par clé pré-partagée	. 5
Prérequis	. 5
Autoriser les utilisateurs mobiles à établir un tunnel VPN IPsec	. 6
Créer un groupe contenant tous les utilisateurs autorisés à établir un tunnel VPN IPsec Vérifier que la méthode d'authentification pour les utilisateurs nomades repose sur LDAP Si aucune règle d'authentification n'est présente dans la grille Si des règles d'authentification sont déjà présentes dans la grille Autoriser les utilisateurs mobiles à établir un tunnel VPN IPsec	6 6 6 7 7
Optimiser les flux liés aux tunnels	9
Préreguis	. 9
Optimiser les flux liés aux tunnels : limiter les datagrammes IP des négociations ISAKMP . Optimiser les flux liés aux tunnels : limiter la MSS	9 9
Modifier un profil d'inspection TCP-UDP	.10
Integrer ce profil d'inspection TCP-ODP dans un profil d'inspection global	. 10
Mettre en œuvre une configuration pour une politique l Psec mobile en mode Config \ldots	.11
Définir un objet réseau contenant les adresses IP attribuées aux correspondants mobiles Définir un objet réseau représentant le réseau local accessible aux correspondants	11
mobiles en mode Config	.11
Lieuter des clés pré pertenées (PSK) à une politique quietente	12
Ajouter des cies pre-partagees (PSK) à une pointique existante	.13 1/
Autoriser les accès VPN IPsec dans la nolitique de filtrage	15
Configurer le client VPN	15
Configurer la phase 1	.16
Configurer la phase 2	.17
Établir le tunnel VPN IPsec depuis le poste client	.18
Fermer un tunnel depuis le poste client	.19
Mettre en œuvre une configuration pour une politique IPsec mobile en mode standard	120
Définir un objet réseau contenant les adresses IP attribuées aux correspondants mobiles Définir l'objet réseau	20 .20
Définir le ou les objet(s) réseau représentant le(s) réseau(x) accessible(s) aux	20
Correspondants mobiles	. 2U 21
Créer le second objecteseau	21
Créer le profil des correspondants VPN IPsec	21
Ajouter des clés pré-partagées (PSK) à une politique existante	.22
Créer la politique lPsec	23
Autoriser les accès VPN IPsec dans la politique de filtrage	.24
Configurer le client VPN	.25
Configurer la phase 1	.25
Configurer la phase 2 pour le premier réseau	. 26
Configurer la phase 2 pour le second réseau accessible	27
Elabili un lunnel ven irsec depuis le poste client	.27 20
	.60





SNS - NOTE TECHNIQUE VPN IPSEC MOBILE IKEV1 - AUTHENTIFICATION PAR CLÉ PRÉ-PARTAGÉE

Afficher les détails d'un tunnel sur le firewall	29
Pour aller plus loin	30







Lire attentivement avant de commencer

Ce document s'adresse tout particulièrement aux administrateurs qui utilisent une configuration IPsec active comportant des tunnels Site à Site en IKEv1, et qui souhaitent y ajouter rapidement une politique nomade IKEv1.

La solution basée sur IKEv1 et une authentification par clé pré-partagée peut en effet répondre à un besoin d'urgence, même si ce mode n'est pas le mode recommandé par l'ANSSI pour une sécurité optimale (un avertissement est affiché lors de la création de la politique IPsec).

Cependant :

- Si dans votre politique IPsec active, un correspondant IKEv2 est utilisé,
- Si dans votre politique IPsec active, un des correspondants utilisés a son champ **DSCP** (option non disponible en version SNS 3.7.x-LTSB) positionné à une valeur différente de "00 Best effort",
- Ou si vous souhaitez adopter une configuration recommandée par l'ANSSI, alors nous vous recommandons de vous référer au tutoriel VPN IPsec mobile IKEv2 - Authentification par clé pré-partagée.

Page 4/31





VPN IPsec mobile IKEv1 - Authentification par clé pré-partagée



Ce document décrit la configuration VPN nécessaire pour autoriser un utilisateur distant (appelé également mobile ou nomade) à accéder de manière sécurisée au réseau interne de son entreprise, depuis un poste de travail Microsoft équipé du logiciel SN VPN Client Standard.

La méthode d'authentification présentée dans ce tutoriel est basée sur l'utilisation d'une clé pré-partagée propre à chaque utilisateur.

Les tunnels IPsec décrits dans cette note technique sont basés sur la version 1 du protocole IKE.

Deux types de configurations sont ainsi abordés :

- Utilisation du mode *Config* qui permet de fournir automatiquement aux clients tous les paramètres réseau nécessaires pour établir le tunnel VPN IPsec. Bien que plus simple au premier abord, ce mode présente une limitation importante : il ne permet de définir qu'un seul réseau protégé par le firewall pouvant être joint par les utilisateurs nomades. Il n'est donc pas possible de sélectionner un groupe de réseaux ou plusieurs réseaux.
- Attribution manuelle d'adresses IP à chaque utilisateur et paramétrage manuel du client VPN. Contrairement au mode *Config*, cette configuration permet de définir plusieurs réseaux protégés par le firewall et pouvant être joints par les utilisateurs nomades.

Prérequis

- Un annuaire LDAP doit être configuré sur le firewall.
 Si ce n'est pas le cas, veuillez vous référer à la section Configuration des annuaires du Manuel Utilisateur SNS.
- Une adresse e-mail doit être définie pour chaque utilisateur présent dans l'annuaire LDAP.
- Le poste client Microsoft doit être équipé du logiciel SNS VPN Client, disponible dans la section Téléchargements > Stormshield Network Security > VPN Client de votre espace Mystormshield (logiciel soumis à l'acquisition d'une licence et disposant d'une période d'évaluation de 30 jours) ou du client VPN IPsec TheGreenBow.
- La politique IPsec utilisée doit contenir exclusivement des correspondants IPsec IKEv1 (tunnels site à site et tunnels nomades).





Autoriser les utilisateurs mobiles à établir un tunnel VPN IPsec

La méthode proposée consiste à créer un groupe contenant tous les utilisateurs mobiles autorisés à établir un tunnel VPN IPsec, puis à attribuer le droit adéquat à ce groupe.

Créer un groupe contenant tous les utilisateurs autorisés à établir un tunnel VPN IPsec

Dans le cas d'un annuaire LDAP interne, allez dans le module **Configuration** > **Utilisateurs** > **Utilisateurs** :

- 1. Cliquez sur Ajouter un groupe.
- 2. Dans le champ **Nom de Groupe**, saisissez un nom représentatif (exemple : *Mobile_Users*). Vous pouvez ajouter une description.
- Cliquez sur Ajouter.
 Une ligne s'ajoute dans la grille des membres du groupe.
- 4. Tapez les premières lettres de l'utilisateur à ajouter au groupe et sélectionnez l'utilisateur souhaité dans la liste proposée par le firewall.
- 5. Répétez les étapes 3 et 4 pour ajouter l'ensemble des utilisateurs devant appartenir à ce groupe.
- 6. Lorsque tous les membres ont été ajoutés, cliquez sur Appliquer.
- 7. Validez en cliquant sur Sauvegarder.

Dans le cas d'un annuaire externe (Microsoft Active Directory, LDAP ou LDAP de type Posix), ce groupe devra être créé directement sur l'une des machines hébergeant l'annuaire.

Vérifier que la méthode d'authentification pour les utilisateurs nomades repose sur LDAP

Allez dans le module **Configuration** > **Utilisateurs** > **Authentification** > onglet **Politique d'authentification**.

Si aucune règle d'authentification n'est présente dans la grille

Vérifiez que le champ **Méthode à utiliser si aucune règle ne peut être appliquée** est bien positionné sur LDAP :





Search by user	AUTHENTICAT	New rule :		t Un		PROFILES	Copy
	Source	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	<u> </u>		•		Methods (as
	Source						Methods (as
	Sourco						Methods (as
tus	Source						
Status	Source						
Status	Source						
Status	Source						
Status	300108						

Si des règles d'authentification sont déjà présentes dans la grille

Ajoutez une règle d'authentification LDAP pour les utilisateurs provenant du VPN IPsec :

- 1. Cliquez sur Nouvelle règle et choisissez Règle standard.
- 2. Dans le champ **Utilisateur ou groupe**, sélectionnez le groupe précédemment créé (*Mobile_Users* dans l'exemple).
- 3. Dans le menu de gauche de cette fenêtre, sélectionnez la section **Source**.
- 4. Cliquez sur Ajouter une interface et sélectionnez VPN IPsec.
- 5. Dans le menu de gauche de cette fenêtre, sélectionnez la section **Méthodes d'authentification**.
- 6. Sélectionnez la ligne de la grille comportant Méthode par défaut et cliquez sur Supprimer.
- 7. Cliquez sur Autoriser une méthode et sélectionnez LDAP.
- 8. Cliquez sur OK.
- 9. Faites un double-clic dans la cellule correspondant à la colonne **État** afin d'activer cette règle.

Son état passe à ON.

10. Cliquez sur Appliquer puis sur Sauvegarder.

La règle d'authentification obtenue est donc la suivante :

<u>R</u> A	UTHENTICATIO	ON			
AVAILA	ABLE METHODS	AUTHENTICATION POLICY	CAPTIVE PORTAL	CAPTIVE PORTAL PROFILES	
Sear	rch by user	× 🕂 New rule	Delete 🕇	Up 🕴 Down 📔 🚰 Cut	😭 Copy 🛛 🙀 Paste
	Status	Source			Methods (assess by order)
1	🔵 Enabled	<u>៨</u> Mobile Users@storn	nshield.eu 📠 ipsec		1 💥 LDAP

Autoriser les utilisateurs mobiles à établir un tunnel VPN IPsec

Dans le module Configuration > Utilisateurs > Droit d'accès > onglet Accès détaillé :

1. Cliquez sur **Ajouter**. Une ligne s'ajoute dans la grille.





- 2. Cliquez dans la cellule de cette ligne correspondant à la colonne **Utilisateur groupe** d'utilisateurs.
- 3. Tapez les premières lettres du groupe et sélectionnez le dans la liste proposée par le firewall.
- 4. Cliquez dans la cellule de cette ligne correspondant à la colonne **IPSEC** et sélectionnez **Autoriser**.
- 5. Faites un double-clic dans la cellule de cette ligne correspondant à la colonne **État** pour afficher **Activé**.
- 6. Cliquez sur Appliquer.

Les utilisateurs contenus dans ce groupe sont désormais autorisés à établir des tunnels IPsec :

DEFAULT ACCESS DETAILED ACCESS PPTP SERVER								
S	earching	×	🕂 Add 🔀 Delete	🕇 Up 📕 Down				
	Status	User - user group		SSL VPN Portal	IPSEC	SSL VPN	Sponsorship	Description
1 O Enabled Mobile Users@stormshield.eu		Block	Allow	Block	Block			





Optimiser les flux liés aux tunnels

Il est recommandé de modifier plusieurs paramètres du firewall afin d'optimiser les flux liés aux tunnels IPsec.

Prérequis

Pour les besoins des exemples, les optimisations et sécurisations recommandées supposent que la politique lPsec utilisée sur le firewall pour les utilisateurs mobiles, qu'il s'agisse du mode *Config* ou du mode standard, est la politique *lPsec_01* (module Configuration > VPN > VPN lPsec) :



Optimiser les flux liés aux tunnels : limiter les datagrammes IP des négociations ISAKMP

Selon les fournisseurs d'accès Internet, la taille maximale des paquets autorisés peut être très variable.

Stormshield conseille de limiter la taille des datagrammes IP des négociations ISAKMP à la valeur de 1280 octets :

- 1. Connectez-vous à l'interface Web d'administration du firewall.
- 2. Allez dans le module Configuration > Système > Console CLI.
- Activez la fragmentation IKE en tapant la commande : CONFIG IPSEC PEER UPDATE name=IPsec_Mobile_Profile_Name ike_frag=1 où IPsec_Mobile_Profile_Name représente le nom donné au profil des correspondants IPsec (IKEv1_Mobile_Users dans l'exemple).
- Fixez la taille maximale des datagrammes ISAKMP à 1280 octets à l'aide de la commande : CONFIG IPSEC UPDATE slot=xy FragmentSize=1280
 où xy représente le numéro de la politique IPsec mobile.
 Dans l'exemple, il s'agit de la politique IPsec 01 : xy vaudra donc 01.
- 5. Appliquez ces modifications en tapant la commande : CONFIG IPSEC ACTIVATE
- Rechargez la politique lPsec afin de prendre en compte ces modifications : CONFIG IPSEC RELOAD
 Attention : cette commande réinitialise les tunnels déjà établis.

Optimiser les flux liés aux tunnels : limiter la MSS

Les paquets échangés étant encapsulés dans le tunnel, une "surcharge" de plusieurs dizaines d'octets des données provient des en-têtes ESP.

Il convient donc d'activer la limitation automatique de la taille des segments (MSS : Maximum Segment Size) échangés entre le client et le firewall.





Cette option permet d'éviter (ou de limiter au maximum) la fragmentation de paquets. En effet, elle impose, pour les échanges de paquets entre le client et le firewall, une taille de paquets inférieure à la MTU (Maximum Transmission Unit) des différents équipements réseaux traversés lors de ces échanges.

Modifier un profil d'inspection TCP-UDP

Dans le module Protection applicative > Protocoles > TCP-UDP :

- Sélectionnez le profil d'inspection TCP-UDP dans lequel vous souhaitez appliquer cette modification (*tcpudp_03* dans l'exemple). Ce profil d'inspection sera ensuite sélectionné dans un profil global, lui-même appliqué à la règle de filtrage autorisant les accès des clients mobiles VPN.
- Cochez la case Imposer une limite MSS. Saisissez la valeur 1300 (octets) (valeur conseillée par Stormshield).
- 3. Validez cette modification en cliquant sur Appliquer.
- 4. Confirmez en cliquant sur Sauvegarder.

Intégrer ce profil d'inspection TCP-UDP dans un profil d'inspection global

Dans le module Protection applicative > Profils d'inspection :

- 1. Cliquez sur Accéder aux profils.
- Dans la liste déroulante, sélectionnez le profil auquel vous souhaitez associer le profil TCP-UDP précédemment modifié avec l'option MSS. Dans l'exemple, le profil IPS_03 est sélectionné.
- 3. Sur la ligne TCP-UDP, cliquez sur le profil applicatif proposé et choisissez le profil modifié (*tcpudp_03* dans l'exemple).
- 4. Validez cette modification en cliquant sur Appliquer.
- Confirmez en cliquant sur Sauvegarder.
 C'est ce profil IPS pour le trafic entrant qui devra être sélectionné dans la règle de filtrage autorisant le trafic issu des tunnels IPsec mobiles.

Page 10/31





Mettre en œuvre une configuration pour une politique IPsec mobile en mode *Config*

Dans cette configuration, les utilisateurs nomades établissent le tunnel avec une adresse IP obtenue automatiquement par leur client VPN.

Pour définir une politique lPsec mobile en mode *Config*, les étapes de configuration du firewall sont les suivantes :

- Définir un objet réseau regroupant les adresses IP attribuées aux utilisateurs nomades lors de l'établissement du tunnel VPN IPsec,
- Définir un objet réseau représentant le réseau local accessible aux utilisateurs nomades connectés via un tunnel VPN IPsec,
- Créer le profil des correspondants IPsec IKEv1,
- Créer la politique IPsec IKEv1 utilisant le profil de correspondants défini précédemment,
- Mettre en place les règles de filtrage autorisant les flux depuis les clients mobiles vers le réseau interne.

Définir un objet réseau contenant les adresses IP attribuées aux correspondants mobiles

Il est impératif que le réseau attribué aux clients ne soit pas déjà connu du firewall : il ne doit s'agir ni d'un réseau directement connecté, ni d'un réseau connu par le biais du routage.

Dans le module Configuration > Objets > Objets réseau :

- 1. Cliquez sur Ajouter.
- 2. Sélectionnez Réseau.
- 3. Attribuez un Nom à cet objet (Mobile_Users_Network dans l'exemple).
- Renseignez le champ Adresse IP de réseau sous la forme réseau/masque. Ce réseau doit contenir au moins autant d'adresses IP que d'utilisateurs susceptibles de se connecter via un tunnel VPN IPsec.
 Exemples :

 $192.168.9.0/24 \text{ ou } 192.168.9.0/255.255.255.0: 254 \text{ adresses donc } 254 \text{ phases } 2. \\ 192.168.9.0/23 \text{ ou } 192.168.9.0/255.255.254.0: 510 \text{ adresses donc } 510 \text{ phases } 2. \\ \end{array}$

5. Cliquez sur Créer.

Définir un objet réseau représentant le réseau local accessible aux correspondants mobiles en mode *Config*

Dans le module Configuration > Objets > Objets réseau :

- 1. Cliquez sur Ajouter.
- 2. Sélectionnez Réseau.
- 3. Attribuez un Nom à cet objet (Local Network Authorized IPsec dans l'exemple).
- Renseignez le champ Adresse IP de réseau sous la forme réseau/masque.
 Exemple : 192.168.1.0/24 ou 192.168.1.0/255.255.255.0.
- 5. Cliquez sur **Créer**.





Créer le profil des correspondants VPN IPsec

Dans le module Configuration > VPN > VPN IPsec > onglet Correspondants :

- 1. Cliquez sur **Ajouter**.
- 2. Sélectionnez Nouveau correspondant mobile (nomade) IKEv2 ou Nouveau correspondant anonyme (nomade) IKEv2 (jusque SNS v3.7.11-LTSB et SNS 3.10.1).
- 3. Donnez un nom à la configuration nomade (*IKEv1_Mobile_Users* dans l'exemple) puis cliquez sur **Suivant**.
- Pour l'Authentification du correspondant, choisissez Clé pré-partagée (PSK) puis cliquez sur Suivant.
- 5. Dans le tableau d'Identification des correspondants, cliquez sur Ajouter.
- 6. Dans le champ Identifiant, saisissez l'adresse e-mail du correspondant.
- Dans les champs Clé pré-partagée (ASCII) et Confirmer, tapez le mot de passe servant à établir le tunnel VPN IPsec pour ce correspondant.
 Pour des raisons évidentes de sécurité, choisissez des mots de passe uniques et respectant les recommandations de l'ANSSI.
- 8. Cliquez sur OK.
- 9. Répétez les étapes 5 à 8 pour chacun des utilisateurs mobiles autorisés.
- Cliquez sur Suivant. Une fenêtre résume le nom du correspondant, la politique et le type d'authentification choisie.
- 11. Validez en cliquant sur **Terminer**.
- 12. Sélectionnez le correspondant précédemment créé et remplissez le champ **Local ID**. Il s'agit en général du nom DNS (FQDN) du firewall. Exemple : *vpn-gw.stormshield.eu*.
- 13. Cliquez sur Enregistrer puis sur Sauvegarder.
- 14. Cliquez sur Activer la politique.

Le profil des correspondants mobiles IPsec obtenu est donc le suivant :





ENCRYPTION POLICY - TONNELS	EERS IDENTIFICATION ENCRYPTION F	PROFILES	
earch in peers × Filter -			
🕂 Add 🗸 🔀 Delete 🧏 Rename			
Name 🔺	Peer:IKEv1_Mobile_Users		
KEv1_Mobile_Users	Comment :		
	Remote gateway :	Any	~ 8
	Backup configuration :	None	~
	IKE profile :	StrongEncryption	~
	IKE version :	IKEv1	~
	Local ID (Optional) : <u>Click here to edit the PSK list</u>	vpn-gw.stormshield.eu	
	Advanced properties	aggressive	
	Backup mode :	temporary	
	Local address :	Any	v
	Do not initiate the tunnel (Responder only) :		

Ajouter des clés pré-partagées (PSK) à une politique existante

Dans le module Configuration > VPN > VPN IPsec > onglet Identification :

- 1. Cliquez sur le bouton Ajouter du tableau Tunnels nomades : clés pré-partagées.
- 2. Dans le champ Identifiant, saisissez l'adresse e-mail du correspondant.
- Dans les champs Clé pré-partagée (ASCII) et Confirmer, tapez le mot de passe servant à établir le tunnel VPN IPsec pour ce correspondant.
 Pour des raisons évidentes de sécurité, choisissez des mots de passe uniques et respectant les recommandations de l'ANSSI.
- 4. Cliquez sur OK.
- 5. Répétez les étapes 1 à 4 pour chacune des PSK à ajouter.

Exemple de table de clés pré-partagées :





The sec vpn						
ENCRYPTION POLICY - TUNNELS PEERS DENTIFICATION	DN ENCRYPTION PROFILES					
APPROVED CERTIFICATE AUTHORITIES	APPROVED CERTIFICATE AUTHORITIES					
+ Add 🛽 Delete						
CA 🔺						
MOBILE TUNNELS: PRE-SHARED KEYS						
Searched text × + Add X Delete						
Identity 🔺	Кеу					
felix.thecat@stormshield.eu	0x40506f756e657474653039					
john.doe2@stormshield.eu	0x40506f756e657474653037					
john.doe@stormshield.eu	0x506f756e657474653034					

Créer la politique IPsec - Mode Config

Dans le module Configuration > VPN > VPN IPsec > onglet Politique de chiffrement - Tunnels :

- 1. Dans la liste déroulante, sélectionnez la politique lPsec que vous souhaitez modifier (*IPsec 01* dans l'exemple).
- 2. Cliquez sur l'onglet Mobile Utilisateurs Nomades (ou Anonyme Utilisateurs Nomades).
- 3. Cliquez sur Ajouter.
- 4. Sélectionnez **Nouvelle politique Mode Config**. Un assistant de configuration se lance.
- 5. Dans le champ **Correspondant nomade utilisé**, choisissez le profil nomade créé précédemment (*IKEv1_Mobile_Users* dans l'exemple).
- Dans le champ Réseau local, sélectionnez le réseau auquel les utilisateurs nomades peuvent accéder au travers du tunnel VPN IPsec (l'objet Local_Network_Authorized_IPsec précédemment créé dans l'exemple).
 Pour rappel, un seul réseau peut être sélectionné. Il ne peut pas s'agir d'un groupe de réseaux.
- Dans le champ Réseau nomade, sélectionnez l'objet réseau créé à l'étape Définir un objet réseau contenant les adresses IP attribuées aux correspondants mobiles (Mobile_Users_ Network dans l'exemple).
- Cliquez sur Terminer.
 Dans la zone Vérification de la politique, l'avertissement L'authentification par clé prépartagée en mode agressif dégrade fortement le niveau de sécurité est affiché.
- 9. Cliquez sur Enregistrer puis validez en cliquant sur Sauvegarder.
- 10. Cliquez sur Oui, activer la politique.

La politique IPsec en mode Config obtenue est donc la suivante :

	SITE-TO-SITE (GATEWAY-GATEWAY)	IOBILE USERS		
Select t	he mobile peer :	IKEv1_Mobile_U	Jsers 👻	
Search	ed text 🗙 💠 Add - 🔀 Delete 🕇 Up 👃 🛛	Down 💣 Cut 💣 Copy 🛬		
Line	Sta Local network	Mobile network	Encryption profile	Config mode
1	on Local_Network_Authorized_IPSec	Mobile_Users_Network	StrongEncryption	🔵 on 독 Edit





Autoriser les accès VPN IPsec dans la politique de filtrage

Les flux nécessaires à l'établissement du VPN IPsec sont gérés par une règle de filtrage implicite. La politique de filtrage prend donc en charge l'accès des utilisateurs nomades authentifiés via le VPN aux ressources internes.

Dans le module Configuration > Politique de sécurité > Filtrage et NAT> onglet Filtrage :

- 1. Dans la grille de filtrage, sélectionnez la ligne au-dessous de laquelle vous souhaitez ajouter la règle autorisant le VPN IPsec pour les nomades.
- 2. Cliquez sur Nouvelle règle.
- 3. Sélectionnez **Règle simple**. Une nouvelle ligne est ajoutée.
- 4. Sur la ligne nouvellement ajoutée, faites un double-clic dans la cellule correspondant à la colonne **Action**.

La fenêtre de configuration de la règle s'ouvre.

- 5. Dans le champ Action, sélectionnez passer.
- 6. Dans le menu de gauche de cette fenêtre, sélectionnez la section Source.
- 7. Dans le champ **Utilisateur**, sélectionnez le groupe d'utilisateurs autorisés à établir un tunnel VPN IPsec (*Mobile Users@stormshield.eu* dans l'exemple).
- 8. Cliquez sur l'onglet Configuration avancée de cette section Source.
- 9. Pour le champ via, sélectionnez Tunnel VPN IPsec.
- 10. Pour le champ Méthode d'authentification, sélectionnez VPN IPSEC.
- 11. Dans le menu de gauche de cette fenêtre, sélectionnez la section Destination.
- 12. Cliquez sur le bouton Ajouter de la grille des Machines destinations.
- 13. Sélectionnez le réseau auquel les utilisateurs nomades peuvent accéder au travers du tunnel VPN IPsec (objet *Local Network Authorized IPsec* dans l'exemple).
- 14. Dans le menu de gauche de cette fenêtre, sélectionnez la section **Inspection**.
- 15. Dans le champ **Profil d'inspection**, sélectionnez le profil IPS contenant le profil TCP-UDP avec l'option MSS (*IPS 03* dans l'exemple).
- 16. Cliquez sur OK.
- 17. Faites un double-clic dans la cellule correspondant à la colonne **État** afin d'activer cette règle.

Son état passe à **ON**.

18. Cliquez sur Sauvegarder et activer puis sur Oui, activer la politique.

La règle de filtrage obtenue est donc la suivante :

Status 📑	Action	₽.	Source	Destination	Dest. port	Protocol	Security inspection	=₹
🔵 on	🕺 pass		Mobile Users Auth. by:IPSec VPN via IPSec VPN tunnel	・ 日本 Local_Network_Authorized_IPSec	🕷 Any		IPS (IPS_03)	

Configurer le client VPN

Sur le poste de travail Microsoft Windows de l'utilisateur, lancez la fenêtre des connexions du client VPN :

- 1. Faites un clic droit sur l'icône présente dans la barre des tâches Windows (icônes cachées] :
- 2. Sélectionnez le menu Panneau des connexions.





Configurer la phase 1

- 1. Dans l'arborescence Configuration VPN, faites un clic droit sur IKEv1.
- Sélectionnez Nouvelle phase 1.
 Une entrée nommée par défaut *lkev1Gateway* est ajoutée à l'arborescence **lKEv1**.
- 3. Faites un clic droit sur *lkev1Gateway* et choisissez **Renommer** pour donner le nom souhaité à cette entrée (*lKEv1GwConfig* dans l'exemple).
- 4. Cliquez sur cette entrée.
- 5. Dans l'onglet **Protocole** > **Identité** > champ **Local ID** sélectionnez **E-mail** dans la liste déroulante et indiquez l'adresse e-mail de l'utilisateur du poste de travail.
- Dans l'onglet Protocole > Fonctions avancées, cochez la case Fragmentation et indiquez la taille des fragments IKE tels que définis au niveau du firewall (1280 octets selon les recommandations de Stormshield).
- 7. Cochez également les deux cases Mode Config et Mode Agressif.

Ikev1GwC							
Authentication	Protocol	Gateway	Cer	tificate			
Identity							
Local ID	Email		\sim	john.d	oe@stormshi	eld.eu	
Remote ID			\sim	-			
Advanced	d feature	s					
	Fragme	entation 🗹			Fragment siz	e 1280]
	IK	E Port			Enable	NATT offset	
	NA	T Port					
	Mode	Config 🗹					
	Aggressiv	e Mode 🗹		NAT-	Automatio	~	

 Dans l'onglet Authentification > Adresse routeur distant > champ Adresse routeur distant, indiquez l'adresse IP (adresse IP publique) ou le FQDN du firewall avec lequel le client VPN doit établir un tunnel.

Si vous utilisez un FQDN, assurez-vous que celui-ci soit résolu par les serveurs DNS du poste de travail avant l'établissement du tunnel.





9. Dans l'onglet Authentification > Authentification > champ Clé Partagée, saisissez et confirmez la clé pré-partagée définie sur le firewall pour cet utilisateur.

Ikev1GwConfig: Authentication							
Authentication Protocol Gateway	y Certificate						
Remote Gateway							
Interface	Any ~						
Remote Gateway	192.168.1.41						
A. 14 - 15 - 15 - 1							
Authentication							
Preshared Key	•••••						
Confirm	•••••						
◯ Certificate							
X-Auth							
Enabled	X-Auth Popup						
Login	Once						
Password	1 Hybrid Mode						
Cryptography							
Encryption	AES256 V						
Authentication	SHA-256 🗸						
Key Group	DH14 (2048) 🗸 🗸						

10. Cliquez sur le menu supérieur Configuration > Sauver pour enregistrer cette configuration.

Configurer la phase 2

- Dans l'arborescence Configuration VPN > IKEv1, faites un clic droit sur la phase 1 précédemment créée (IKEv1GwConfig dans l'exemple).
- Sélectionnez Nouvelle Phase 2. Une entrée nommée par défaut *lkev1Tunnel* est ajoutée sous la phase 1 sélectionnée.
- Faites un clic droit sur *lkev1Tunnel* et choisissez **Renommer** pour donner le nom souhaité à cette entrée.
- 4. Dans l'onglet IPsec > Adresses > champ Type d'adresse, sélectionnez Adresse réseau.
- 5. Dans le champ **Adresse réseau distant**, indiquez l'adresse du premier réseau joignable (192.168.1.0 dans l'exemple).





6. Dans le champ **Masque réseau**, indiquez le masque associé à ce réseau (255.255.255.0 dans l'exemple).

Ikev1Tunnel: IPsec							
IPsec Advanced Automation Ren	note Sharing IPV4						
Addresses							
VPN Client address	0.0.0.0 i						
Address type	Subnet address \sim						
Remote LAN address	192 . 168 . 1 . 0						
Subnet mask	255 . 255 . 255 . 0						
ESP							
Encryption	AES256 V						
Authentication	SHA-256 ~						
Mode	Tunnel 🗸						
PFS							
PFS Group	DH14 (2048) 🗸 🗸						
Lifetime							
IPsec Lifetime	1800 sec.						

Le client VPN est configuré pour établir un tunnel IKEv1 en mode Config avec le firewall.

Établir le tunnel VPN IPsec depuis le poste client

Sur le poste de travail Microsoft Windows de l'utilisateur :

- 1. Faites un clic droit sur l'icône présente dans la barre des tâches Windows (icônes cachées] :
- 2. Sélectionnez le menu Panneau des connexions.
- 3. Repérez la connexion créée dans les étapes précédentes (*lkev1GwConfig-lkev1Tunnel* dans l'exemple).

Page 18/31





4. Cliquez sur le bouton **Ouvrir** :



Le tunnel s'établit.

Il apparaît précédé d'une icône verte et le bouton associé indique désormais l'action **Fermer** :

VPI	N Connections X
۲	Ikev1GwConfig-Ikev CLOSE
	2 =

5. Vous pouvez fermer la fenêtre des connexions (clic sur la croix) sans craindre de fermer le tunnel.

Fermer un tunnel depuis le poste client

Sur le poste de travail Microsoft Windows de l'utilisateur :

- 1. Faites un clic droit sur l'icône présente dans la barre des tâches Windows (icônes cachées] :
- 2. Sélectionnez le menu Panneau des connexions.
- 3. Repérez le tunnel à fermer (Ikev1GwConfig-Ikev1Tunnel dans l'exemple).
- 4. Cliquez sur le bouton Fermer.





Mettre en œuvre une configuration pour une politique IPsec mobile en mode standard

Dans cette configuration, les utilisateurs nomades établissent le tunnel avec une adresse IP renseignée dans leur client VPN.

Pour définir une politique lPsec mobile en mode standard (pas de mode *Config*), les étapes de configuration du firewall sont les suivantes :

- Définir un objet réseau regroupant les adresses IP attribuées aux utilisateurs nomades lors de l'établissement du tunnel VPN IPsec.
- Définir un ou plusieurs(s) objet(s) réseau correspondant au(x) réseau(x) accessible(s) aux utilisateurs nomades lors de l'établissement du tunnel VPN IPsec.
- Créer le profil des correspondants IPsec IKEv1,
- Créer la politique IPsec IKEv1 utilisant le profil de correspondants défini précédemment,
- Mettre en place les règles de filtrage autorisant les flux depuis les clients mobiles vers le réseau interne.

Définir un objet réseau contenant les adresses IP attribuées aux correspondants mobiles

Notez bien que si *n* réseaux <u>non contigus</u> (c'est à dire ne pouvant pas être rassemblés dans une plage d'adresses IP ou dans un seul et même réseau) doivent être joignables par les clients VPN :

- Il sera nécessaire de configurer n phases 2 sur chaque client VPN,
- Chaque client VPN aura ainsi besoin de n adresses IP.

Cela impacte donc directement la taille du réseau dédié aux clients VPN.

Définir l'objet réseau

Dans le module Configuration > Objets > Objets réseau :

- 1. Cliquez sur Ajouter.
- 2. Sélectionnez Réseau.
- 3. Attribuez un **Nom** à cet objet (*Mobile_Users_Network* dans l'exemple).
- Renseignez le champ Adresse IP de réseau sous la forme réseau/masque. Ce réseau doit contenir au moins autant d'adresses IP que d'utilisateurs susceptibles de se connecter via un tunnel VPN IPsec.
 Exemples :

192.168.9.0/24 ou 192.168.9.0/255.255.255.0 : 254 adresses donc 254 phases 2. 192.168.9.0/23 ou 192.168.9.0/255.255.254.0 : 510 adresses donc 510 phases 2.

5. Cliquez sur **Créer.**

Définir le ou les objet(s) réseau représentant le(s) réseau(x) accessible(s) aux correspondants mobiles

Les utilisateurs mobiles peuvent avoir à accéder à un ou plusieurs réseaux protégés par le firewall.





Pour les besoins de l'exemple présenté dans ce tutoriel, considérons que les clients mobiles peuvent accéder via IPsec à deux réseaux distincts et non contigus : le réseau 192.168.1.0/24 et le réseau 192.168.128.0/24. Cette configuration nécessite donc de créer deux objets de type réseau.

Il est en effet nécessaire de créer autant d'objets réseau que le nombre de réseaux non contigus joignables par les clients VPN.

Créer le premier objet réseau

Dans le module Configuration > Objets > Objets réseau, créez le premier objet réseau :

- 1. Cliquez sur Ajouter.
- 2. Sélectionnez Réseau.
- 3. Attribuez un Nom à cet objet [Local Network Authorized IPsec dans l'exemple].
- Renseignez le champ Adresse IP de réseau (sous la forme réseau/masque) avec le premier réseau protégé accessible aux utilisateurs mobiles : 192.168.1.0/24 ou 192.168.1.0/255.255.255.0.
- 5. Cliquez sur Créer.

Créer le second objet réseau

En suivant la méthode décrite pour le premier objet réseau, créez le second objet réseau nommé *Local Network Authorized IPsec2* dans l'exemple et correspondant au réseau 192.168.128.0/24 (ou 192.168.128.0/255.255.255.0).

Notez bien que ces deux objets réseaux peuvent être regroupés dans un objet de type groupe. Pour les besoins de l'exemple, nous ne les regroupons pas volontairement afin de bien visualiser que plusieurs réseaux destination peuvent être sélectionnés lors de la création de la politique mobile IPsec standard.

Rappel

Si *n* réseaux <u>non contigus</u> (c'est à dire ne pouvant pas être rassemblés dans une plage d'adresses IP ou dans un seul et même réseau) doivent être joignables par les clients VPN :

- Il sera nécessaire de configurer n phases 2 sur chaque client VPN,
- Chaque client VPN aura ainsi besoin de n adresses IP.

Cela impacte donc directement la taille du réseau dédié aux clients VPN.

Créer le profil des correspondants VPN IPsec

Dans le module Configuration > VPN > VPN IPsec > onglet Correspondants :

- 1. Cliquez sur Ajouter.
- 2. Sélectionnez Nouveau correspondant mobile (nomade) IKEv2 ou Nouveau correspondant anonyme (nomade) IKEv2 (jusque SNS v3.7.11-LTSB et SNS 3.10.1).
- Donnez un nom à la configuration nomade (*IKEv1_Mobile_Users* dans l'exemple) puis cliquez sur Suivant.
- Pour l'Authentification du correspondant, choisissez Clé pré-partagée (PSK) puis cliquez sur Suivant.
- 5. Dans le tableau d'Identification des correspondants, cliquez sur Ajouter.
- 6. Dans le champ **Identifiant**, saisissez l'adresse e-mail du correspondant.





- Dans les champs Clé pré-partagée (ASCII) et Confirmer, tapez le mot de passe servant à établir le tunnel VPN IPsec pour ce correspondant.
 Pour des raisons évidentes de sécurité, choisissez des mots de passe uniques et respectant les recommandations de l'ANSSI.
- 8. Cliquez sur **OK**.
- 9. Répétez les étapes 5 à 8 pour chacun des utilisateurs mobiles autorisés.
- Cliquez sur Suivant. Une fenêtre résume le nom du correspondant, la politique et le type d'authentification choisie.
- 11. Validez en cliquant sur Terminer.
- 12. Sélectionnez le correspondant précédemment créé et remplissez le champ **Local ID**. Il s'agit en général du nom DNS (FQDN) du firewall. Exemple : *vpn-gw.stormshield.eu*.
- 13. Cliquez sur Enregistrer puis sur Sauvegarder.
- 14. Cliquez sur Activer la politique.

Le profil des correspondants mobiles IPsec obtenu est donc le suivant :

ENCRYPTION POLICY - TUNNELS PEERS	IDENTIFICATION ENCRYF	PTION PROFILES
Search in peers × Filter -		
🕂 Add 🕶 🔀 Delete 🧏 Rename		
Name 🔺	Peer:IKEv1_Mobile_Users	
IKEv1_Mobile_Users	Comment :	
	Remote gateway :	Any 🗸 🛃
	Backup configuration :	None 👻
	IKE profile :	StrongEncryption 👻
	IKE version :	IKEv1
	- Identification	
	Authentication method :	Pre-shared key (PSK)
	Certificate :	No certificate × P
	Local ID (Optional) :	vpn-gw.stormshield.eu
	Click here to edit the PSK I	ist
	Advanced properties –	
	Negotiation mode :	aggressive
	Backup mode :	temporary
	Local address :	Any 🗸
	Do not initiate the tunnel (Responder only) :	
	DPD :	Passive

Ajouter des clés pré-partagées (PSK) à une politique existante

Dans le module Configuration > VPN > VPN IPsec > onglet Identification :

- 1. Cliquez sur le bouton Ajouter du tableau Tunnels nomades : clés pré-partagées.
- 2. Dans le champ Identifiant, saisissez l'adresse e-mail du correspondant.





- Dans les champs Clé pré-partagée (ASCII) et Confirmer, tapez le mot de passe servant à établir le tunnel VPN IPsec pour ce correspondant.
 Pour des raisons évidentes de sécurité, choisissez des mots de passe uniques et respectant les recommandations de l'ANSSI.
- 4. Cliquez sur **OK**.
- 5. Répétez les étapes 1 à 4 pour chacune des PSK à ajouter.

Exemple de table de clés pré-partagées :

IP SEC VPN								
ENCRYPTION POLICY - TUNNELS PEERS IDENTIFICATION	ENCRYPTION PROFILES							
APPROVED CERTIFICATE AUTHORITIES								
+ Add 🛛 Delete								
CA								
Searched text × + Add X Delete								
	Key							
felix.thecat@stormshield.eu	0x40506f756e657474653039							
john.doe2@stormshield.eu	0x40506f756e657474653037							
john.doe@stormshield.eu	0x506f756e657474653034							

Créer la politique lPsec

Dans le module Configuration > VPN > VPN IPsec > onglet Politique de chiffrement - Tunnels :

- 1. Dans la liste déroulante, sélectionnez la politique lPsec que vous souhaitez modifier (*IPsec 01* dans l'exemple).
- 2. Cliquez sur l'onglet Mobile Utilisateurs Nomades (ou Anonyme Utilisateurs Nomades).
- 3. Cliquez sur Ajouter.
- 4. Sélectionnez **Nouvelle politique**. Un assistant de configuration se lance.
- 5. Dans le champ **Correspondant nomade utilisé**, choisissez le profil nomade créé précédemment (*IKEv1_Mobile Users dans l'exemple*).
- 6. Dans le champ Ressources locales, sélectionnez les réseaux (ou le groupe de réseaux) auxquels les utilisateurs nomades peuvent accéder au travers du tunnel VPN IPsec (les objets Local Network Authorized IPsec et Local Network Authorized IPsec2 précédemment créés dans l'exemple).
- Cliquez sur Terminer.
 Dans la zone Vérification de la politique, l'avertissement L'authentification par clé prépartagée en mode agressif dégrade fortement le niveau de sécurité est affiché.
- 8. Cliquez sur Enregistrer puis validez en cliquant sur Sauvegarder.





9. Cliquez sur **Oui, activer la politique**.

La politique IPsec obtenue est donc la suivante :

-	- ()- a	SITE-TO-SI	re (gateway-gateway) - 😔 🖛 An	ONYMOUS	- MOBILE USERS			
Se	SITE-TO-SITE (GATEWAY-GATEWAY) Control Cont							
S	earch	ed text ×	🕂 Add 🕶 🔀 Delete 🕇 Up 👃 Do	own 💣	Cut 😭 Copy 🖅			
Select the mobile peer : Select the mobile peer : Line Stat Local network Mobile network Encryption profile Config m 1 0 on Clocal_Network_Authorized_IPSec2 Any StrongEncryption off 2 0 on Clocal_Network_Authorized_IPSec2 Any StrongEncryption off					Config mode	Comment		
1		🔵 on 👁	Local_Network_Authorized_IPSec2	Any		StrongEncryption	off	
2		🔵 on 👁	Local_Network_Authorized_IPSec	Any		StrongEncryption	off	

Autoriser les accès VPN IPsec dans la politique de filtrage

Dans le module Configuration > Politique de sécurité > Filtrage et NAT> onglet Filtrage :

- 1. Dans la grille de filtrage, sélectionnez la ligne au-dessous de laquelle vous souhaitez ajouter la règle autorisant le VPN IPsec pour les nomades.
- 2. Cliquez sur Nouvelle règle.
- 3. Sélectionnez **Règle simple**. Une nouvelle ligne est ajoutée.
- 4. Sur la ligne nouvellement ajoutée, faites un double-clic dans la cellule correspondant à la colonne Action.
 La fenêtre de configuration de la règle s'ouvre.

La section **Action** (menu de gauche de cette fenêtre de configuration) est automatiquement sélectionnée.

- 5. Dans le champ Action, sélectionnez passer.
- 6. Dans le menu de gauche de cette fenêtre, sélectionnez la section **Source**.
- 7. Dans le champ **Utilisateur**, sélectionnez le groupe d'utilisateurs autorisés à établir un tunnel VPN IPsec.
- 8. Cliquez sur l'onglet Configuration avancée de cette section Section.
- 9. Pour le champ via, sélectionnez Tunnel VPN IPsec.
- 10. Pour le champ Méthode d'authentification, sélectionnez VPN IPSEC.
- 11. Dans le menu de gauche de cette fenêtre, sélectionnez la section Destination.
- 12. Cliquez sur le bouton Ajouter de la grille des Machines destinations.
- 13. Sélectionnez les réseaux auxquels les utilisateurs nomades peuvent accéder au travers du tunnel VPN IPsec (objets *Local_Network_Authorized_IPsec et Local_Network_Authorized_IPsec2* dans l'exemple).
- 14. Dans le menu de gauche de cette fenêtre, sélectionnez la section Inspection.
- 15. Dans le champ **Profil d'inspection**, sélectionnez le profil IPS contenant le profil TCP-UDP avec l'option MSS (*IPS 03* dans l'exemple).
- 16. Cliquez sur **OK**.
- 17. Faites un double-clic dans la cellule correspondant à la colonne **État** afin d'activer cette règle.

Son état passe à ON.

La règle de filtrage obtenue est donc la suivante :

Status 📑	Action 🔤	Source	Destination	Dest. port	Protocol	Security inspection	=₹
🔵 on	🕺 pass	Mobile Users Auth. by:IPSec VPN via IPSec VPN tunnel	□☐ Local_Network_Authorized_IPSec □☐ Local_Network_Authorized_IPSec2	Image: Any ■		IPS (IPS_03)	





Configurer le client VPN

Sur le poste de travail Microsoft Windows de l'utilisateur, lancez la fenêtre des connexions du client VPN :

- Faites un clic droit sur l'icône présente dans la barre des tâches Windows (icônes cachées] :
- 2. Sélectionnez le menu Panneau des connexions.

Pour les besoins de l'exemple présenté dans ce tutoriel, nous avons considéré que les clients mobiles pouvaient accéder via lPsec à deux réseaux distincts et non contigus : le réseau 192.168.1.0/24 et le réseau 192.168.128.0/24.

Cette configuration nécessitera donc de créer deux phases 2 distinctes, une pour chacun des réseaux. Il est en effet nécessaire de créer autant de phases 2 que le nombre de réseaux non contigus joignables par les clients VPN.

Notez bien que chacune de ces phases 2 utilisera une adresse IP distincte de client VPN.

Configurer la phase 1

- 1. Dans l'arborescence Configuration VPN, faites un clic droit sur IKEv1.
- Sélectionnez Nouvelle phase 1. Une entrée nommée par défaut *lkev1Gateway* est ajoutée à l'arborescence lKEv1.
- 3. Faites un clic droit sur *lkev1Gateway* et choisissez **Renommer** pour donner le nom souhaité à cette entrée (*lkev1GwStandard* dans l'exemple).
- 4. Cliquez sur cette entrée.
- 5. Dans l'onglet **Protocole** > **Identité** > champ **Local ID** sélectionnez **E-mail** dans la liste déroulante et indiquez l'adresse e-mail de l'utilisateur du poste de travail.
- Dans l'onglet Protocole > Fonctions avancées, cochez la case Fragmentation et indiquez la taille des fragments IKE tels que définis au niveau du firewall (1280 octets selon les recommandations de Stormshield).
- 7. Cochez également la case Mode Agressif.

Ikev1GwSt	landard					
Authentication	Protocol	Gateway	Certifica	te		
Identity						
Local ID	Email		∨ joh	n.doe	@stormshiel	d.eu
Remote ID			\sim			
Advance	d feature	s ———				
	Fragme	entation 🗹		Fr	agment size	1280
	IK	E Port			Enable N	ATT offset
	NA	T Port				
	Mode	e Config 🗌				
	Aggressiv	ve Mode 🗹	N	AT-T	Automatic	\sim

8. Dans l'onglet **Authentification** > **Adresse routeur distant** > champ **Adresse routeur distant**, indiquez l'adresse IP (adresse IP publique) ou le FQDN du firewall avec lequel le client VPN doit établir un tunnel.

Si vous utilisez un FQDN, assurez-vous que celui-ci soit résolu par les serveurs DNS du poste de travail avant l'établissement du tunnel.





9. Dans l'onglet Authentification > Authentification > champ Clé Partagée, saisissez et confirmez la clé pré-partagée définie sur le firewall pour cet utilisateur.

Ikev1GwStandard: Auth		
Authentication Protocol Gateway	y Certificate	
Remote Gateway		
Interface	Any	\sim
Remote Gateway	192.168.1.41	
Authentication		
Preshared Key	•••••	
Confirm	•••••	
◯ Certificate		
X-Auth		
Enabled	X-Auth Popup	
Login		Once
Password		(i) 🗌 Hybrid Mode
Cryptography		
Encryption	AES256 V]
Authentication	SHA-256 V]
Key Group	DH14 (2048) 🗸 🗸]

10. Cliquez sur le menu supérieur **Configuration** > **Sauver** pour enregistrer cette configuration.

Configurer la phase 2 pour le premier réseau

- Dans l'arborescence Configuration VPN > IKEv1, faites un clic droit sur la phase 1 précédemment créée (*lkev1GwStandard* dans l'exemple).
- Sélectionnez Nouvelle Phase 2. Une entrée nommée par défaut *lkev1Tunnel* est ajoutée sous la phase 1 sélectionnée.
- 3. Faites un clic droit sur *lkev1Tunnel* et choisissez **Renommer** pour donner le nom souhaité à cette entrée (*lkev1Net1Tunnel* dans l'exemple).
- Dans l'onglet IPsec > Adresses > champ Adresse du client VPN, renseignez l'adresse IP du client (192.168.9.1 dans l'exemple). Cette adresse doit faire partie du réseau défini dans la section Définir un objet réseau contenant les adresses IP attribuées aux correspondants mobiles.
- 5. Dans l'onglet IPsec > Adresses > champ Type d'adresse, sélectionnez Adresse réseau.
- 6. Dans le champ **Adresse réseau distant**, indiquez l'adresse du premier réseau joignable (192.168.1.0 dans l'exemple).





7. Dans le champ **Masque réseau**, indiquez le masque associé à ce réseau (255.255.255.0 dans l'exemple).

Ikev	Net1Tunnel: IPsec	
IPsec	Advanced Automation Remote Sharing	V4
A	Idresses	
	VPN Client address 192 . 168 . 9 . 1	
	Address type Subnet address V	
	Remote LAN address 192 . 168 . 1 . 0	
	Subnet mask 255 . 255 . 0	
E	р	
	Encryption AES256 V	
	Authentication SHA-256 \checkmark	
	Mode Tunnel 🗸	
P	·S	
	✓ PFS Group DH14 (2048) ∨	
	fatime	
	IPsec Lifetime 1800 sec.	

8. Dans l'onglet **Avancé > Serveurs alternatifs**, vous pouvez si nécessaire définir un **Suffixe DNS** et des **Serveurs** (DNS) **alternatifs** à utiliser pour ce tunnel VPN IPsec.

Le tunnel pour joindre le premier des deux réseaux de l'exemple est configuré.

Configurer la phase 2 pour le second réseau accessible

Appliquez la méthode décrite dans la section **Configurer la phase 2 pour le premier réseau** pour définir le tunnel permettant d'accéder au second réseau.

Dans l'exemple donné, les paramètres utilisés pour ce second tunnel sont les suivants :

- Nom de phase 2 : Ikev1Net2Tunnel
- Adresse IP du client : 192.168.9.2
- Adresse IP du réseau : 192.168.128.0
- Masque : 255.255.255.0

Établir un tunnel VPN IPsec depuis le poste client

Sur le poste de travail Microsoft Windows de l'utilisateur :

- Faites un clic droit sur l'icône présente dans la barre des tâches Windows (icônes cachées] :
- 2. Sélectionnez le menu Panneau des connexions.
- 3. Repérez la première connexion créée dans les étapes précédentes (*Ikev1GwStandard-Ikev1Net1Tunnel* dans l'exemple).





4. Cliquez sur le bouton **Ouvrir** :



Le tunnel s'établit.

Il apparaît précédé d'une icône verte et le bouton associé indique désormais l'action **Fermer** :

VP	N Connections	; X
$\langle \rangle$	Ikev1GwConfig-Ikev	OPEN
۲	Ikev1GwStandard-I	CLOSE
$\langle \rangle$	Ikev1GwStandard-I	OPEN
	? ≡	

5. Vous pouvez fermer la fenêtre des connexions (clic sur la croix) sans craindre de fermer le tunnel.

Répétez les étapes 2 à 4 pour ouvrir le second tunnel.

Fermer un tunnel depuis le poste client

Sur le poste de travail Microsoft Windows de l'utilisateur :

- 1. Faites un clic droit sur l'icône présente dans la barre des tâches Windows (icônes
 - cachées) :
- 2. Sélectionnez le menu Panneau des connexions.
- 3. Repérez le tunnel à fermer (Ikev1GwStandard-Ikev1Net1Tunnel dans l'exemple).
- 4. Cliquez sur le bouton **Fermer.**





Afficher les détails d'un tunnel sur le firewall

Le module **Supervision > Supervision des tunnels IPsec** permet de visualiser les **tunnels établis** ainsi que différentes **informations et statistiques** les concernant :

- Nom de la passerelle locale (firewall),
- Durée écoulée depuis l'établissement du tunnel,
- Octets émis par le firewall,
- Octets reçus par le firewall,
- État du tunnel,
- Algorithme de chiffrement utilisé,
- Algorithme d'authentification utilisé.

	FUNNEL MON	IITORING											
Refresh													
Policies													
Filter:	Searchin	g	×										
🔲 Hide establis	hed tunnels	to display only	policies wi	th issues.									
State	Local networ	rk name	Local gate	vay name	Directi	ion 🔺	Remote ga	teway name		Remote network	name	From	ID
Policy: none	rfc5735_loop	back			+	in				any_v4			0
Policy: none	rfc4291_loop	back			+	in				any_v6			0
Policy: none	rfc5735_loop	back			+	out				any_v4			0
Policy: none	rfc4291_loop	oback			→	out				any_v6			0
I Tunnel(s)	Network_brid	lge_v4	Firewall_br	idge	← 🗄	in						1m	1
I Tunnel(s)	Network_brid	lge_v4	Firewall_br	idge	→ 🗄	out						1m	1
Tunnels													
Display only f	tunnels matcl	hing the selec	ted policy										
Local gateway n	ame	Remote gatew	ay name	Fi	rom	В	ytes out	Bytes i	n	State	Encryption	Auther	ticat
Firewall_bridge				1m of 30m	used		868 B	78	7 B	mature	aes-cbc	hmac-s	ha256

Page 29/31







Des informations complémentaires et réponses à vos éventuelles questions sont disponibles dans la base de connaissances Stormshield (authentification nécessaire).









documentation@stormshield.eu

Les images de ce document ne sont pas contractuelles, l'aspect des produits présentés peut éventuellement varier.

Copyright © Stormshield 2023. Tous droits réservés. Tous les autres produits et sociétés cités dans ce document sont des marques ou des marques déposées de leur détenteur respectif.

